首次使用

从连接手机开始

程序会自动准备投屏所需组件；你只需在手机上开启开发者模式。

1 开始前准备

准备项	说明
iPhone	iOS 27 或更新版本。使用数据线连接电脑，解锁手机并在首次提示时点“信任”。
iPhone投屏.exe	自动检查 Apple USB 驱动和投屏所需组件；缺少时会联网下载安装，然后挂载开发者镜像并打开浏览器。

2 首次开启开发者模式

1 **连接并信任**

用数据线连接 iPhone，解锁手机；首次连接时，在手机提示中点“信任”并输入锁屏密码。

2 **让开关显示**

双击 iPhone投屏.exe。如果开发者模式已关闭，程序会自动请求 iPhone 重新显示开关，然后暂停后续投屏步骤。

3 **在手机上开启**

打开“设置 - 隐私与安全性 - 开发者模式”，打开开关并按提示重启。重启后再次确认开启并输入锁屏密码，然后重新双击程序。

自动准备 若电脑缺少 Apple 驱动或投屏组件，程序会先下载并安装；准备完成后再次启动即可继续。

每天使用

启动投屏与操作手机

首次完成准备后，日常使用只需连接手机并双击程序。

1 日常投屏

1 连接手机
插好数据线，解锁并保持手机亮屏。首次连接时点“信任”。

2 双击启动
双击 iPhone投屏.exe。程序检查所需组件、挂载开发者镜像并启动投屏。

3 操作画面
浏览器会自动打开；点击或拖动画面即可操作手机。

4 退出或重连
退出：右键托盘图标选“退出投屏”。断线后重插数据线；若提示程序已在运行，先从托盘退出再启动。

2 遇到问题时检查

情况	处理方法
开发者模式未显示	保持手机解锁并连接，重新启动程序；若设置页面已打开，退出设置后再进入。
镜像挂载失败	检查数据线、信任提示、手机是否解锁亮屏，以及开发者模式是否已开启。
8080 端口占用	关闭其他投屏服务，再重新启动程序。
驱动未安装成功	确认网络正常，并在 Windows 权限提示中选择“是”；若提示需要重启，请先重启电脑。

3 注意事项

- 首次安装需要联网；Apple 驱动缺失时会下载较大的安装包，安装驱动时请在 Windows 权限提示中选择“是”。
- 程序只会让开发者模式开关显示；开启、重启并确认仍需在 iPhone 上完成。
- 投屏需 iOS 27 或更新版本；使用时保持手机解锁亮屏，手机发热属于常见现象。